

# سحب الأدوية

## سحب الأدوية من قنينة

1 | أزل الحقنة من العبوة.

2 | أزل الغطاء البلاستيكي من قنينة الدواء.

يختلف مظهر القنينة حسب الدواء.

3 | افرك قنينة الدواء بمنديل كحولي لمدة 15 ثانية على الأقل واتركه يجف في الهواء.

4 | اسحب مكبس الحقنة للخلف لسحب \_\_\_\_\_ مل من الهواء.

5 | انزع غطاء الإبرة. ادفعه نحو قنينة الدواء (بشكل مستقيم لأعلى ولأسفل، وليس مائلاً). احقن الهواء في قنينة الدواء. (انظر الشكل 1)

6 | اقلب القنينة رأساً على عقب. اضبط الإبرة بحيث يكون طرفها في السائل. اسحب الكمية المطلوبة من السائل إلى الحقنة. تحقق مرة أخرى من كمية الدواء التي يتم سحبها. (انظر الشكل 2)



7 | أخرج الحقنة من القنينة واستبدل غطاء الإبرة بعناية.

8 | تخلص من أي هواء وسوائل زائدة بالمقدار الذي تم إرشادك لسحبه.

9 | احقن الدواء في الكيس الوريدي حسب تعليمات الممرضة.

10 | تجاهل المستلزمات المستخدمة حسب التعليمات.

يرجى الرجوع إلى كتيب "دليل المريض للعلاج بالتسريب" للحصول على معلومات إضافية.

لا يُقصد من هذه المعلومات أن تكون بديلاً عن المشورة المهنية. افعل دائماً ما يوصي به طبيبك، أو ممرضتك، أو الصيدلي.

## نظرة عامة

ستسحب الدواء من قنينة لإضافته إلى الكيس الوريدي.

ستسحب:

• الأدوية: \_\_\_\_\_ مل

الكمية: \_\_\_\_\_ مل

• الأدوية: \_\_\_\_\_ مل

الكمية: \_\_\_\_\_ مل

## البدء

- استخدم منطقة عمل نظيفة
- نظف يديك جيداً باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا والماء الدافئ (في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول)
- جفف يديك بمنشفة نظيفة

## اجمع مستلزماتك:

- أ. قنينة (قنينات) الدواء/أمبولة (أمبولات)
- ب. الحقن ذات الإبر
- ج. إبر الترشيح (في حالة السحب من أمبولة)
- د. مناديل مبللة بالكحول
- هـ. حاوية الأدوات الحادة
- و. غير ذلك \_\_\_\_\_

## سحب الأدوية من الأمبولة

9 | ضع الإبرة في الجزء السفلي من الأمبولة، مع حافة مشطوفة لأسفل. سيساعد هذا على ضمان سحب كل الأدوية من الأمبولة بالإبرة. (انظر الشكل 5)



10 | اسحب محلول مع الحفاظ على طرف الإبرة في السائل.

11 | اسحب الإبرة من الأمبولة واستبدل غطاء إبرة الفلتر بحذر.

12 | أزل إبرة الفلتر وتخلص منها مع القارورة الفارغة في وعاء الأدوات الحادة.

13 | قم بتوصيل إبرة عادية بالحقنة المملوءة دون أن تلمس نهاية الحقنة.

14 | تخلص من أي هواء وسوائل زائدة بالمقدار الذي تم إرشادك لسحبه.

15 | احقن الدواء في الكيس الوريدي حسب تعليمات الممرضة.

16 | تجاهل المستلزمات المستخدمة حسب التعليمات.

1 | أضف إبرة الفلتر إلى الحقنة عن طريق ثني الإبرة في الحقنة. لا تلمس طرف الإبرة أو الحقنة.

2 | امسك الأمبولة في وضع مستقيم واضغط على الجزء العلوي لإزالة المحلول من مساحة الرأس. (انظر الشكل 3)

3 | افرك عنق الأمبولة بمنديل كحولي.

4 | غآف عنق الأمبولة بمنديل كحولي وامسك الجزء العلوي بالإبهام والسيابة. باليد الأخرى، امسك قاع الأمبولة. (انظر الشكل 4)



5 | التقط الأمبولة بسرعة لتبعد يديك عنك. إذا لم تنفجر الأمبولة بسهولة، فقم بتدويرها قليلاً وحاول مرة أخرى.

6 | ضع الكحول المغلف أعلى القنينة جانباً (أو ضعها في حاوية الأدوات الحادة).

7 | امسك الأمبولة بزاوية 20 درجة تقريباً لأسفل.

8 | أدخل إبرة الفلتر في الأمبولة مع الحرص على عدم لمس الحافة المكسورة لعنق الأمبولة.

